

Corbeille de

troussement

© Fanny Motch pour www.petitpoulou.com



Les matériaux

- Du papier (rouleau de papier kraft naturel)
- Un crayon à papier
- Un crayon ou une craie à tissu
- Une règle de 50cm
- Une équerre
- Un compas
- Des ciseaux à papier
- Des ciseaux à tissus
- Des épingles
- Une machine à coudre
- Un fer à repasser et sa table
- Un coupon de tissu molletonné 50cm de haut x 140cm de large pour la face extérieure du sac
- Un coupon de coton 50cm de haut x 140cm de large pour la doublure du sac
- Du fil

Les croquis

Attention, les croquis ne sont pas à l'échelle. Ils doivent vous aider à visualiser les opérations à réaliser.

 Endroit du tissu

 Envers du tissu

 Couper

 Plier

 Piquer




Dessinez sur le papier kraft 1 cercle de 16,20 cm de rayon correspondant au fond de la corbeille (1cm de valeur de couture est inclus).
Découpez.

La pièce correspondant aux faces extérieure et intérieure de la corbeille sera directement tracée sur le tissu.



Repassez le tissu molletonné.

Endroit contre endroit, pliez le coupon de tissu selon le plan de coupe ci-dessous et épinglez la double épaisseur pour la fixer.



A la pliure du tissu et sur la double épaisseur, tracez un rectangle de 48cm de haut et de 51cm de large.

A côté, sur l'épaisseur simple, placez le patron du fond, épinglez de loin en loin dans les valeurs de couture sans déborder du papier. Tracez au crayon le contour. Enlevez épingles et patron.

Découpez les pièces tracées sans enlever les épingles qui maintiennent le pliage du tissu : vous obtenez un rectangle de 48cm de haut et de 102cm de large (pièce n°1) et un cercle de 16,20 cm de rayon (pièce n°2).

Répétez la même opération avec le tissu destiné à la doublure de la corbeille.


Sur l'envers des 2 pièces n°1, tracez une ligne à 2cm du bord supérieur.

Pliez le bord supérieur des 2 tissus le long de la ligne tracée et repassez au fer.



3 - Le montage de la poche

Pliez la pièce n°1 de tissu molletonné endroit contre endroit dans le sens de la largeur. Epinglez le bord à coudre en plaçant les épingles perpendiculairement au tissu. Réglez la longueur du point droit de la machine à coudre sur 2,5. Piquez à 1cm du bord en n'oubliant pas de faire des points d'arrêt.




Enlevez les épingles. Repassez la couture à plat puis ouvrez-la au fer.



Crantez aux ciseaux le bord inférieur de la pièce n°1 en commençant par marquer la moitié, puis les quarts. La piqûre sert de 1^{er} repère.

Attention : les crans ne sont que des repères d'assemblage. Ils ne doivent pas dépasser quelques millimètres pour pouvoir être dissimulés ensuite lors de la piqûre dans les valeurs de couture.



Crantez la pièce n°2 de la même manière en pliant le morceau en 2 dans un sens, puis dans l'autre comme ci-dessous :



Endroit contre endroit, assemblez la pièce n°1 et la pièce n°2 en faisant coïncider les 4 crans et en épinglant. Continuez à épingler en procédant de la même manière : marquez les moitiés des quarts, puis les moitiés des huitièmes... pour que l'assemblage des 2 pièces soit bien régulier.

Si nécessaire, entaillez sur 3 ou 4mm maximum le bord inférieur de la pièce n°1 : il gagnera en élasticité et s'ajustera mieux au bord arrondi du fond.



Piquez à 1 cm du bord en n'oubliant pas de finir par quelques points d'arrêt.




Enlevez les épingles.
Rabattez les valeurs de couture vers le fond au fer.
Retournez l'ouvrage à l'endroit et repassez si nécessaire.

4 Le montage de la doublure

Le montage de la doublure est identique au montage de la face extérieure de la corbeille.

5 Le montage

Marquez avec des épingles la moitié et les quarts des bords supérieurs de la face. Faites la même chose avec la doublure. Les épingles serviront de repères pour l'assemblage de la face et de sa doublure.



Envers contre envers, placez la doublure à l'intérieur de la face extérieure. Faites coïncider les 2 coutures puis les autres repères et fixez en épinglant perpendiculairement à l'ouvrage. Ajoutez autant d'épingles que vous le jugerez nécessaire pour bien fixer l'ensemble et éviter ainsi qu'il ne glisse lors de la piqûre finale.



Enlevez le bras amovible de la machine pour gagner en mobilité.

Réglez la longueur du point droit de la machine à coudre sur 3.

La face extérieure de la corbeille au dessus, piquez à environ 2mm du bord en n'oubliant pas de finir par quelques points d'arrêts.



À la transformation

La corbeille est ici réalisée dans un coton molletonné qui permet de donner de la tenue à l'ouvrage. Vous pouvez bien entendu utiliser un tissu non molletonné, mais dans ce cas choisissez un coton épais ou n'oubliez pas de renforcer votre tissu par la pose d'une toile thermocollante.

Il est tout à fait possible d'agrandir ou de réduire les dimensions de votre ouvrage.

La formule magique à utiliser est $2\pi R=P$ ou $R = P \div (2\pi)$

$\pi = 3,1415\dots$

R = rayon du cercle (qui correspond au fond du pot)

P = périmètre du cercle (qui correspond à la largeur de la face)

Quant à la hauteur définitive de votre corbeille, c'est à vous d'en décider.